


# DomLinux III



## DomLinux III 60 天試用版簡易安裝說明

傑利科技有限公司

<http://www.jerry.com.tw>

<http://www.domlinux.com>



# 1.準備：

本公司所提供之 DomLinux III CD 60 天試用版，功能與正式版本完全相同，且在試用完畢後若決定繼續使用本產品，只要購買正式版本之晶片，取代本光碟開機即可，不需重新安裝或設定，資料直接銜接使用。

您必須準備一部 個人電腦或伺服器，硬體需求如下：

- 586 等級以上之 CPU，可支援 Intel, AMD, VIA CPU.
- 單 CPU 或 多核心 CPU 皆可
- 至少 512MB 記憶體
- 至少 40MB 硬碟
- 至少一片網路卡
- 一部光碟機

請注意：安裝本系統後，該電腦硬碟資料將會全部被清除。

# 2. 安裝

- 將光碟片放入上述準備好的電腦之光碟機
- 開機後，先進入 BIOS
- 調整主機 BIOS 內之日期與時間
- 調整主機 BIOS 內之開機順序，由 CDROM 開機
- 重新開機

ISOLINUX 3.07 2005-01-12 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin  
boot: \_

確定由 CD ROM 開機

Server initial setup ..

Format HD

System Found HDD in /dev/sda  
But it not format by DOM system !

Are you want to auto format it ?

\*\*\*\* !! WARNING !! \*\*\*\*  
All data on this disk will be erase !!

首次開機系統偵測到有一部尚未被本系統格式化過，系統將詢問是否格式化它

請注意！一旦該硬碟被格式化過，硬碟原先的所有資料將被清除

這個動作在安裝過程僅會執行一次


Server initial setup ..


Format disk

how many size(MB) as SWAP partation ?

1024

詢問要切割多少空間當成 swap，一般建議設定值為 安裝 RAM x 2





管理介面之出廠帳號及密碼為：

帳號：admin 密碼：adminpw

你可以到本公司網站：<http://www.domlinux.com> 下載使用手冊電子檔，或下載最新版的光碟試用版，若有使用上之問題也可以上公司網站查詢聯絡方式聯絡我們的線上工程師為你解答。

本系統採用線上自動更新，只要伺服器可以對外連線，每當該系統有更新版本，主機將自動下載並安裝更新版本。



